

C040 Vision Flow

—2025.12.16


Station ID	Station Description	Vendor	Process Type		MIL
C040		Cowain	Dispense		

Glue Dispense Vision Guidance

The algorithm and work flow to guide the machine to dispense the glue.

Vision solution description: The CCD takes pictures from top to bottom, locates the product position, guides the machine to dispense, and then rechecks after the dispense is completed.

CCD imaging structure;




Vision System Diagram


Parameter		
Pixels	FOV	Resolution
2448*2048	21*17.5mm	0.0086mm/pixel

BOM(for Dual station)			
Item	Type	Brand	Quantity
Camera	LY-H500C	Luster	2
Lens	EGXD-RDTD-150-04	Luster	2
Ring Light1	RBM-HRL5390-W	Luster	2
Bar Light2	RBM-HBL8629-UV365-T35	Luster	2
License	VC-5000	Luster	1

Glue path Golden image




Detailed parameters of golden image1	
Pixel dimension	0.0086mm
CCD resolution	2448*2048
Lens resolution	500W, 1'
FOV	21*17.5mm
DOF	2.6mm
Lightning Brightness	200
Exposure time	80ms




Pose 1 Vision Workflow

Step	Description	Page	Remark
1	Creating coarse finder templates Pose1	7	
2	Pattern Matching in Pose1	8	
3	Create dynamic glue path	9	
4	Curve finding details	10	
5	Foolproof	11	
6	Glue path AOI Product Glue Path Edge	15	
7	Glue path AOI Glue Area Region	16	
8	Glue Compensation & Recheck and Retry logic	17	



Modeling Process



Template

A dialog box titled '显示图形控件' (Display Graphic Controls) with a close button (X). It contains a section for '仿射矩形' (Affine Rectangle) with the following parameters: 中心 X: 1793.350, 中心 Y: 1028.628, 长度 X: 685.109, 长度 Y: 283.191, 旋转角度: 0.000 (°), 倾斜角度: 0.000 (°), and 面积: 194017.0. At the bottom are '确定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons.

Contour feature area parameter

A form for training parameters with three rows of settings, each with a checked checkbox, a label, a parameter name, and a value field: 1. ☒ 金字塔层数 (Pyramid Layers), 层数: (Layers), 4; 2. ☒ 自动噪声 (Automatic Noise), 噪声阈值: (Noise Threshold), 30; 3. ☒ 自动边缘强度 (Automatic Edge Strength), 边缘强度阈值: (Edge Strength Threshold), 19504.


Training parameters

- Modeling feature requirements:
- 1. Stable and clear outline edge, no dirty
 - 2. Do not have multi-layer, complex contours
 - 3. Search area, do not have a close shape of the edge of the contour


When modeling, make good use of the masking function to mask out the unwanted edge contour features. Leaving only stable and clear contour features

After the modeling is completed, need offline test with all the previous material images to confirm the compatibility of this template for all incoming materials.

Subsequent parameter changes need to be synchronized and updated to all other machines in this station.



Matching process



Actual Materials

ParameterList	
接受阈值	0.500000
对比度阈值	10.000000
重叠比例阈值	0.800000
贪婪度	0.900000
搜索个数	1
是否开启全图搜索	否
搜索区域	1167.689176,
是否外部输入搜索	否
搜索模式	高精
开启支持边界搜索	否
任意极性	否
自动金字塔搜索区	否

Matching parameter

专业几何定位_6833.搜索结果数组	[1]	vector<scGeomSearchExResult>
[0]	{...}	scGeomSearchExResult
二维线性变换	(-313.294223,-10.692545),(1.00...	scPlanarLinearTransform
匹配点	(2635.997398,1709.835413)	scPlanarVector
角度	-1.940328	double
分数	0.866684	double


Matching result




1. Get the image



2. Transfer the color image to black and white



3. Do the pattern matching according the black and white image




4. Set the edge capture caliper based on the patten position




5. Generate the curve C1 based on the caliper




6. Set the edge line caputer caliper based on the patten




12. Generate 24 points in the curve C2, P1 is the start point and P2 is the end point, every point distance is 24 pixel.




11. P2 is the intersection between L3 and C2.




10. Generate the line L3 based on the caliper, L3 shift right 100 pixel and get the line L4.



9. Set the edge line caputer caliper based on the patten



8. P1 is the intersection between L2 and C1.





7. Generate the line L1 based on the caliper, L1 shift left 200 pixel and get the line L2.

1. Get the image
2. Transfer the color image to black and white
3. Do the pattern matching according the black and white image
4. Set the edge capture caliper based on the patten position
5. Generate the curve C1 based on the caliper
6. Set the edge line caputer caliper based on the patten
7. Generate the line L1 based on the caliper, L1 shift left 200 pixel and get the line L2.
8. P is the intersection between L2 and C1.
- 9.Set the edge line caputer caliper based on the patten
- 10.Generate the line L3 based on the caliper, L3 shift right 100 pixel and get the line L4.
- 11.P2 is the intersection between L3 and C2
- 12.Generate 24 points in the curve C2, P1 is the start point and P2 is the end point, every point distance is 24 pixel.

- Audio | C040 Vision Flow | Glue path – Curve finding details

Find Line1 and Contour Line3 get intersection point



Find Lind Tool1

属性

ParameterList

查找区域

1863.066126

Center

1863.066126

X

1863.066126

Y

977.759881

Size

107.594210, 86.227554

SizeX

107.594210

SizeY

86.227554

Rotation

49.255276

目标边缘

是

边缘模式

单边缘

边缘极性

亮到暗

边缘属性

亮到暗

对比度阈值

10.000000

边缘属性

最佳边缘

局外点比例

0.300000

是否自动更新

是

是否启用角度限

否

是否启用边缘掩

否

是否过滤细边缘

否

是否过滤细边缘

否

掩膜模式

否

手动模式

否

实时显示结果

是

显示探测点

是

复检模式

否

开启平行偏移

是

平行偏移量

200.000000

开启参考直线

否

角度归一化

[-180°, 180°]

质心X上限

质心X下限

质心Y上限

质心Y下限

直线绝对角度上

直线绝对角度下

直线变化角度上

直线变化角度下

变量	取值	类型
高级找线工具_5185.输入图像	[Valid] (0x00000227f6409098)	scImage8
高级找线工具_5185.直线结果	(1847.676881, 958.314696), (0.5...	scLine
高级找线工具_5185.线段结果	(1847.676881, 958.314696), (188...	double
高级找线工具_5185.直线绝对角度	53.515418	double
高级找线工具_5185.平行偏移直线结果	(1686.873503, 1077.235988), (0...	scLine
高级找线工具_5185.平行偏移直线结果	(1686.873503, 1077.235988), (17...	scLineSegment
高级找线工具_5185.质心	(1867.340606, 984.936565)	scPlanarVector
高级找线工具_5185.执行结果	true	bool
高级找线工具_5185.执行时间	0.864600	float

Find Lind Tool2

属性

ParameterList

查找区域

672.649485

Center

672.649485

X

672.649485

Y

1287.575313

Size

130.761146, 86.227526

SizeX

130.761146

SizeY

86.227526

Rotation

-13.349177

目标边缘

是

边缘模式

单边缘

边缘极性

亮到暗

边缘属性

亮到暗

对比度阈值

10.000000

边缘属性

最佳边缘

局外点比例

0.300000

是否自动更新

是

是否启用角度限

否

是否启用边缘掩

否

是否过滤细边缘

否

是否过滤细边缘

否

掩膜模式

否

手动模式

否

实时显示结果

是

显示探测点

是

复检模式

否

开启平行偏移

是

平行偏移量

100.000000

开启参考直线

否

角度归一化

[-180°, 180°]

质心X上限

质心X下限

质心Y上限

质心Y下限

直线绝对角度上

直线绝对角度下

直线变化角度上

直线变化角度下

变量	取值	类型
终点找线_5268.输入图像	[Valid] (0x00000227f6409098)	scImage8
终点找线_5268.直线结果	(701.369613, 1333.769434), (-0.5...	scLine
终点找线_5268.线段结果	(701.369613, 1333.769434), (638...	double
终点找线_5268.直线绝对角度	-121.479160	double
终点找线_5268.直线变化角度	58.520840	double
终点找线_5268.平行偏移直线结果	(786.652628, 1281.550594), (-0.5...	scLine
终点找线_5268.平行偏移直线结果	(786.652628, 1281.550594), (723...	scLineSegment
终点找线_5268.质心	(671.469135, 1284.936426)	scPlanarVector
终点找线_5268.执行结果	true	bool
终点找线_5268.执行时间	0.351700	float

Find Lind Tool3

属性

ParameterList

边缘模式

单边缘

拟合曲线

是

根据卡尺偏移

是

曲线拟合

线性或圆弧

交点拟合

否

拟合方法

效率最优

局外点比例

0.300000

拟合轮廓

否

是否显示卡尺取

否

局外点偏移量

0.300000

是否修正局外点

是

显示探测点

是

显示曲线

否

显示质心

是

显示外接矩形

否

显示探测曲线

否

找任意曲线工具_5217.探测点个数

427

int

找任意曲线工具_5217.全部探测点

[214]

vector<scPlanarVector>

找任意曲线工具_5217.拟合探测点

[214]

vector<scPlanarVector>

找任意曲线工具_5217.卡尺探测点位置

[N/A]

vector<scPlanarVector>

找任意曲线工具_5217.拟合线段位置

[N/A]

vector<scLineSegment>

找任意曲线工具_5217.拟合曲线位置

[N/A]

vector<scCircularArc>

找任意曲线工具_5217.探测质心

(1136.823015, 1080.770443)

scPlanarVector

找任意曲线工具_5217.探测外接矩形

(616.112502, 918.852033), (1136...

scRectangular

找任意曲线工具_5217.拟合后探测点位置

[427]

vector<scPlanarVector>

找任意曲线工具_5217.拟合探测点个数

214

int

找任意曲线工具_5217.采样拟合点集

[216]

vector<bool>

找任意曲线工具_5217.执行结果


[N/A]

vector<scPlanarVector>

找任意曲线工具_5217.执行时间

27.542300

float



Foolproof area

分支条件:

```
#dFoolProof < 190
```

变量	取值	类型
<div><div></div>灰度检测工具_5839.输入图像</div>	[Valid] (0x00000019D73E34428)	sclimage8
<div><div></div>灰度检测工具_5839.平均灰度值</div>	0.000000	double
<div><div></div>灰度检测工具_5839.合格百分比结果</div>	1.000000	double
<div><div></div>灰度检测工具_5839.执行结果</div>	true	bool
<div><div></div>灰度检测工具_5839.执行时间</div>	1.003100	float

foolproof:
The area (R1) average grey value should <190

Glue Path AOI MSOP

The algorithm, inspection definition and spec of the glue path AOI.

Audio | C040 Glue path AOI Product Glue Path Edge - Pos1

No Glue

The areas of the glue > 0mm²

Glue Coverage-Shift

The coverage line should be >100 % covered by glue path

Glue Missing

Glue Broken

The gap of glue breakage ≤ 0.1 mm


Glue Overflow

The R5、 R6 areas of glue ≤(0mm²)
,R7areas of glue ≤(0.15mm²)

Pre-dispense image




Post-dispense image




Region	No Glue	Glue Coverage-Shift	Glue Missing-Area	Glue Broken	Glue Overflow
R1	Glue area > 0mm²	100%	Glue area > 0.64mm²	≤0.1mm	\
R2	Glue area > 0mm²	100%	Glue area > 0.75mm²	≤0.1mm	\
R3	Glue area > 0mm²	100%	Glue area > 0.78mm²	≤0.1mm	\
R4	Glue area > 0mm²	100%	Glue area > 0.56mm²	≤0.1mm	\
R5	\	\	\	\	Glue area≤0mm²
R6	\	\	\	\	Glue area≤0mm²
R7	\	\	\	\	Glue area≤0.15mm²

- Legend:
- Glue Path Edge
 - Glue Coverage Line
 - Glue Area Region
 - Keep out zone


Pix accuracy:0.0086mm/pix



Source image (post-dispense)



extract glue color



extract result

missing
Step 2#


The purpose of this process is used to extract the Glue path

Step 1# Capture pose1 source image

Step 2# Extract the color of glue path

Step 3# Inspect the glue path

Audio | Glue path AOI Glue Area Region



The purpose of this process is used to find the position for dispense and region for coverage inspection:

Step 1# Capture pose1 source image



Step 2# RGB image to gray image

Step 3# Pattern match to get the place of the product


Step 4# Grab the product characteristics of line/circle to obtain L1&L2, P1 is intersection of L1&L2.

Step 5# Establish a product coordinate system by using P1.



Step 6# Place the glue inspection region according to product coordinate system



Pose1_MissingArea_R1 Min:0.914






Pose1_MissingArea_R1Max:1.36



R1 Missing spec= Pose1_Missing_R1 MIN*0.7=0.914*0.7=0.6398

Pose1_MissingArea_R2 Min:1.0684




Pose1_MissingArea_R2Max:1.61



R1 Missing spec= Pose1_Missing_R1 MIN*0.7=1.0684*0.7=0.74788

Pose1_MissingArea_R3 Min:1.12




Pose1_MissingArea_R3Max:1.522



R1 Missing spec= Pose1_Missing_R1 MIN*0.7=1.12*0.7=0.784

Pose1_MissingArea_R4 Min:0.801

Pose1_MissingArea_R4Max:1.269



R1 Missing spec= Pose1_Missing_R1 MIN*0.7=0.801*0.7=0.5607